


Layout Content Boxen und Slider anpassen

Konfigurieren Sie Ihren Baukasten



[Großes Bild](#)

Der Baukasten bietet eine Vielzahl von individuellen Konfigurationsmöglichkeiten an.


Bei den **Content-Boxen** können Sie individuell anpassen:

- Die Anzahl der Spalten.
- Das Inhaltslayout der einzelnen Content-Boxen.
- Die Position des Hauptinhaltes ober- oder unterhalb der Content-Boxen.

Bei einem **Bild- und Textslider** ist der Abstand zwischen Slider-Rahmen und dessen Hauptinhalt wählbar. Bei **allen** Slidern lassen sich die Intervalle der Slide-Wechsel individuell steuern.

Das "Wie" erfahren Sie in den folgenden Schritten.

Feldgruppe "Layout Content Boxen"




Klicken Sie im Baukastenordner mit der *[Spezial] Standard-Vorlage (Baukasten)* im rechten Bereich auf "Alle bearbeiten" und wählen Sie die Feldgruppe "**Layout Content Boxen**" aus.

Dort können Sie mit folgenden Feldern die Ausgabe der Content-Boxen steuern:

- Anzahl der Spalten
- Inhaltslayout
- Position des Hauptinhalts

Das Feld "Spalten"



- Wählen Sie zwischen ein bis vier Spalten, in denen Ihre Content-Boxen angezeigt werden.
- Über das Feld "Reihenfolge" der jeweiligen Content-Box steuern Sie die Ausgabe der Content-Boxen. Sortiert wird von links nach rechts und danach von oben nach unten.

Achtung: Vierspaltig eignet sich nur für Seiten **ohne** Servicebereich (rechte Spalte)!

Das Feld "Spalten" - Beispiele



Zweispaltige Ausgabe mit Servicebereich (rechte Spalte)

(Großes Bild)



Dreispaltige Ausgabe mit Servicebereich (rechte Spalte)


(Großes Bild)



Vierspaltige Ausgabe ohne Servicebereich (rechte Spalte)

(Großes Bild)


Das Feld "Inhaltslayout"



Wählen Sie das Layout, in dem der Titel als Überschrift, das Bild und der Text der Content-Boxen angezeigt werden soll. Es gibt folgende Optionen:


- float
- indent
- top (Standardeinstellung)
- below

Die Option "float"




Es wird der Titel der Content-Box als Überschrift ausgegeben. Darunter folgt ein Bild (optional) und der **umfließende** Hauptinhalts-text. Am Ende wird die Linkliste angezeigt (optional).

Die Option "indent"




Es wird der Titel der Content-Box als Überschrift ausgegeben. Darunter folgt ein Bild (optional) und der **engerückte** Hauptinhaltstext (nur wenn ein Bild verlinkt ist). Am Ende wird die Linkliste angezeigt (optional).

Die Option "top" (Standardeinstellung)




Es wird der Titel der Content-Box als Überschrift ausgegeben. Darunter folgt ein Bild (optional) und **darunter** der Hauptinhalt. Am Ende wird die Linkliste angezeigt (optional).

Die Option "below"



Es wird ein Bild (optional) ausgegeben. **Darunter** folgt der Titel der Content-Box als Überschrift und darunter der Hauptinhalt. Am Ende wird die Linkliste angezeigt (optional).

Verwenden Sie ein Baukasten-Bild bei "top" oder "below"



Option "top" mit Baukasten-Bild über die ganze Spaltenbreite

[Großes Bild](#)

Serviceansicht **Forschung-Ergebnis (pimped)**

PERSONEN

ÜBER FIONA

SCHNELLDURCHLAUF

Über Fiona + Ergebnis

Forschung-Ergebnis

Forschung-Ergebnis (pimped)

FORSCHUNG

KONTAKT

Die Frauenkirche

Das gotische Bauwerk „Die Frauen Kirche“ aus dem 15. Jahrhundert ist das Wahrzeichen der Stadt. Die Frauenkirche ist Ruhestätte von Königen und sogar der Heilige soll hier ein- und ausgegangen sein.

Heiligt Michael

Die katholische Heiligt Michael wurde 1883 (1887) errichtet. Die Fassade zeigt die Mittelalters, gebaut wie die der Frauen- und Theatinerkirche, ist Mischung gotischer Stile und Legenden.

Die Theatinerkirche

Während der Zeit von Napoleon lag die Kirche ab, die schände und verfallene Kirche wurden zu einem 1875, schließlich, wurde die Kirche restauriert, wie die gotische Kirche, Katholische Kirche ist jetzt fast, (gebaut).

Die Ludwigskirche


Der Monumentalbau des Königsplatzes wurde 1888 begonnen. Die Kirche wurde allerdings erst 1910 nach seiner Fertigstellung, seine Errichtung war von Mäthen, Peln und seinen Legenden.

Option "below" mit Baukasten-Bild über die ganze Spaltenbreite

Großes Bild

- Weitere Infos zum Baukasten-Bild finden Sie im Tutorial zu den [Fiona Bildformaten](#).
- Beispiele stehen Ihnen im _LMU-Bilderpool (__ LMU Bilderpool / Baukasten-Bilder) zur Verfügung.

Das Feld "Position des Hauptinhalts"



Der Hauptinhalt des Baukastenordners kann entweder **oberhalb** (Standardeinstellung) oder **unterhalb** der Content-Boxen platziert werden.

Slider: Innenabstand bei einem Bild- und Textslider

Feldgruppe: Slider

Slider

Slides: Linkliste bearbeiten

Wechsel nach Sekunden: kein automatischer Wechsel

Höhe des Sliders (max. 600 Pixel): 200

Effekt: reinfahren

Slider-Navigation: Punkte

Innenabstand (für Bild- und Textslider): (kein)

Bei einem **Bild- und Textslider** ist der Abstand zwischen Slider-Rahmen und dessen Hauptinhalt konfigurierbar.

- Wählen Sie die Feldgruppe "**Slider**" aus.
- Im Feld "**Innenabstand (nur für Bild- und Textslider)**" können Sie zwischen Abständen von XS bis L wählen.
- Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit OK.

Beispiel mit Innenabstand L:



[Großes Bild](#)

Achtung: Auf einen **Bilderslider** hat dieses Feld **keine** Auswirkung!

Slide-Wechsel nach Sekunden

Feldgruppe: Slider

Slider

Slides: Linkliste bearbeiten

Wechsel nach Sekunden: kein automatischer Wechsel

Höhe des Sliders (max. 600 Pixel): 200

Effekt: reinfahren

Slider-Navigation: Punkte

Innenabstand (für Bild- und Textslider): (kein)

- Über das Feld "Wechsel nach Sekunden" können Sie das Intervall für den Slide-Wechsel steuern.
- Es gibt folgende Einstellungen:

- • kein automatischer Wechsel
- 3 Sekunden
- 6 Sekunden (Standardeinstellung)
- 9 Sekunden
- 15 Sekunden