



Pimp your Baukasten: Wie konfiguriere ich meinen Baukasten?

Schritt 1: Konfigurieren Sie Ihren Baukasten individuell!



Großes Bild

Neben den bestellbaren Varianten A bis F, bietet der Baukasten eine Vielzahl von individuellen Konfigurationsmöglichkeiten an.

Bei den Content-Boxen können Sie individuell anpassen:

- Die Anzahl der Spalten.
- Das Inhaltslayout der einzelnen Content-Boxen.
- Die Position des Hauptinhaltes ober- oder unterhalb der Content-Boxen.

Bei einem **Bild- und Textslider** ist der Abstand zwischen Slider-Rahmen und dessen Hauptinhalt wählbar. Bei **allen** Slidern lassen sich die Intervalle der Slide-Wechsel individuell steuern.

Das "Wie" erfahren Sie in den folgenden Schritten.

Schritt 2: Feldgruppe "Layout"

Layout		•	
Spalten:	zweispaltig (1:1)	•	
nhaltslayout:	top	-	
Postition des Hauptinhalts:	oben	-	

Klicken Sie im Baukastenordner mit der **[Spezial] Standard-Vorlage (Baukasten)** im rechten Bereich auf "Alle bearbeiten" und wählen Sie die Feldgruppe "**Layout**" aus.

Dort können Sie mit folgenden Feldern die Ausgabe der Content-Boxen steuern:

- Spalten
- Inhaltslayout
- Position des Hauptinhalts

Schritt 3: Das Feld "Spalten"

eldgruppe: L	.ayout		•	
Layout				
Spalten:		zweispaltig (1:1)	-	
		einspaltig		
Inhaltslavout		zweispaltig (1:1)		
initiality of		dreispaltig (1:1:1) vierspaltig (1:1:1:1)		
Postition des l	Hauptinhalts:	oben	-	

- Wählen Sie zwischen ein bis vier Spalten, in denen Ihre Content-Boxen angezeigt werden.
- Über das Feld "Reihenfolge" der jeweiligen Content-Box steuern Sie die Ausgabe der Content-Boxen. Sortiert wird von links nach rechts und danach von oben nach unten.

Achtung: Vierspaltig eignet sich nur für Seiten ohne Servicebereich (rechte Spalte)!

Schritt 4: Das Feld "Spalten" - Beispiele



Zweispaltige Ausgabe mit Servicebereich (rechte Spalte)

(Großes Bild)



Dreispaltige Ausgabe mit Servicebereich (rechte Spalte)

(Großes Bild)



Vierspaltige Ausgabe ohne Servicebereich (rechte Spalte)

(Großes Bild)

Schritt 5: Das Feld "Inhaltslayout"

ender bearbeiten			
• /workshops/workshop	p_23_08_13/workshop_vorlage/sc	hnelldurchlauf/ergebnis-fo	rschung-pimpe
eldgruppe: Layout		-	
Layout			
Spalten:	zweispaltig (1:1)	•	
inhaltslavout	top	•	
	float indent		
Postition des Hauptinhalts:	top		
	below		

Wählen Sie das Layout, in dem der Titel als Überschrift, das Bild und der Text der Content-Boxen angezeigt werden soll. Es gibt folgende Optionen:

- float
- indent
- top (Standardeinstellung)
- below

Schritt 6: Die Option "float"



Es wird der Titel der Content-Box als Überschrift ausgegeben. Darunter folgt ein Bild (optional) und der **umfließende** Hauptinhaltstext. Am Ende wird die Linkliste angezeigt (optional).

Schritt 7: Die Option "indent"



Es wird der Titel der Content-Box als Überschrift ausgegeben. Darunter folgt ein Bild (optional) und der **eingerückte** Hauptinhaltstext (nur wenn ein Bild verlinkt ist). Am Ende wird die Linkliste angezeigt (optional).

Schritt 8: Die Option "top" (Standardeinstellung)



Es wird der Titel der Content-Box als Überschrift ausgegeben. Darunter folgt ein Bild (optional) und **darunter** der Hauptinhalt. Am Ende wird die Linkliste angezeigt (optional).

Schritt 9: Die Option "below"



Es wird ein Bild (optional) ausgegeben. **Darunter** folgt der Titel der Content-Box als Überschrift und darunter der Hauptinhalt. Am Ende wird die Linkliste angezeigt (optional).

Schritt 10: Verwenden Sie ein Baukasten-Bild bei "top" oder "below"



Option "top" mit Baukasten-Bild über die ganze Spaltenbreite

Großes Bild

Forschung-Ergebnis (pimped)





Option "below" mit Baukasten-Bild über die ganze Spaltenbreite

Großes Bild

- Weitere Infos zum Baukasten-Bild finden Sie im Tutorial zu den Fiona Bildformaten.
- Beispiele stehen Ihnen im _LMU-Bilderpool (___ LMU Bilderpool / Baukasten-Bilder) zur Verfügung.

Schritt 11: Das Feld "Position des Hauptinhalts"

• /workshops/workshop	p_23_08_13/workshop_v	orlage/schnelldurchlauf/	/ergebnis-forschung-pimpe
eldgruppe: Layout		•	
Layout			
Spalten:	zweispaltig (1:1)	•	
Inhaltslayout	top	•	
Postition des Hauptinhalts:	oben	•	
	oben unten		
?		Ok	Abbrechen

Der Hauptinhalt des Baukastenordners kann entweder **oberhalb** (Standardeinstellung) oder **unterhalb** der Content-Boxen platziert werden.

Schritt 12: Innenabstand bei einem Bild- und Textslider

Silder	-	
Slides:	Linkliste bearbeiten	
Wechsel nach Sekunden:	kein automatischer Wechsel	~
Höhe des Sliders (max. 600 Pixel):	200 ×	
Effekt:	reinfahren	\checkmark
Slider-Navigation:	Punkte	~

Bei einem **Bild- und Textslider** ist der Abstand zwischen Slider-Rahmen und dessen Hauptinhalt konfigurierbar.

- Wählen Sie die Feldgruppe "Slider" aus.
- Im Feld "Innenabstand (nur für Bild- und Textslider)" können Sie zwischen Abständen von XS bis L wählen.
- Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit OK.

Beispiel mit Innenabstand L:

Slider-Element	1	
Befüllen und format	tieren Sie den Hauptinhalt des Slide-Element	ts
	• • •	

Großes Bild

Achtung: Auf einen Bilderslider hat dieses Feld keine Auswirkung!

Schritt 13: Slide-Wechsel nach Sekunden

Linkliste bearbeiten	
kein automatischer Wechsel	~
200 ×	
reinfahren	~
Punkte	~
	Linkliste bearbeiten kein automatischer Wechsel 200 × reinfahren Punkte

- Über das Feld "Wechsel nach Sekunden" können Sie das Intervall für den Slide-Wechsel steuern.
- Es gibt folgende Einstellungen:
- • kein automatischer Wechsel
 - 3 Sekunden
 - 6 Sekunden (Standardeinstellung)
 - 9 Sekunden
 - 15 Sekunden

Kommentar verfassen